


Softwareupdate C150X




Um das Update durchzuführen ist es notwendig, dass Sie die SIRUI Light App auf Ihrem Smartphone installiert haben.
Danach schalten Sie das Bluetooth der Lampe ein, dafür müssen Sie den oberen Knopf 3 Sekunden gedrückt halten.



Wenn Sie dies erfolgreich durchgeführt haben, tippen Sie in der App auf die zu aktualisierende Lampe, dann erscheinen die drei Punkte, tippen Sie auf die blaue Schrift und bestätigen Sie.

Nachdem die Firmware der Lampe aktualisiert wurde, starten Sie die App neu. Im Anschluss ist die Lampe wieder voll funktionsfähig.



SIRUI